




INSTRUCTIES VOOR HET INSTELLEN VAN UW EMAIL Windows Live Mail (Windows 7)

1. Open Windows Live Mail
2. Als dit de eerste keer is dat u het programma start, worden de e-mail instellingen automatisch geopend. Als niet, selecteer de tab Accounts en klik op Email.



3. Voer het e-mail adres dat u van Bedrijvenpagina gekregen hebt in in het veld Email address.
4. Voer het wachtwoord dat u van Bedrijvenpagina gekregen hebt in in het veld Password, en controleer dat *Remember this password* aangevinkt staat. ***Pas op: het wachtwoord precies zo invoeren als u het gekregen hebt (opletten met hoofdletters / kleine letters!).***
5. Voer uw (bedrijfs)naam in zoals u die op de verstuurde mails wilt tonen in het veld Display name.

6. Selecteer de optie *Manually configure server settings* en klik op Next.

Windows Live Mail

Add your email accounts

If you have a Windows Live ID, sign in now. If not, you can create one later.
[Sign in to Windows Live](#)

Email address:

[Get a Windows Live email address](#)

Password:

 Remember this password

Display name for your sent messages:

Make this my default email account
 Manually configure server settings

Most email accounts work with Windows Live Mail including Hotmail Gmail and many others.

Cancel Next

7. Controleer bij Incoming server information dat Server type POP geselecteerd is.
8. Vul *mail.bedrijvenpaginawebsites.nl* in in het veld Server address bij Incoming server information.
9. Vul de gebruikersnaam die u van Bedrijvenpagina gekregen hebt in in het veld Logon user name. ***Pas op: de gebruikersnaam precies zo invoeren als u die gekregen hebt (opletten met hoofdletters / kleine letters!).***
10. Vul *mail.bedrijvenpaginawebsites.nl* in in het veld Server address bij Outgoing server information.
11. Wijzig de poort (Port) bij Outgoing server information van 25 in 2525 (om problemen te voorkomen bij bepaalde providers als KPN, XS4ALL enz.).
12. Vink de optie *Requires authentication* aan bij Outgoing server information.

13. Klik op Next.

Windows Live Mail

Configure server settings

If you don't know your email server settings, contact your ISP or network administrator.

Incoming server information

Server type:
POP

Server address: mail.bedrijvenpaginawebsites.nl Port: 110

Requires a secure connection (SSL)

Authenticate using:
Clear text

Logon user name:
gebruikersnaam

Outgoing server information

Server address: mail.bedrijvenpaginawebsites.nl Port: 2525

Requires a secure connection (SSL)

Requires authentication

Cancel Back Next

14. Klik op Finish en verstuur een testmail aan uzelf om te controleren, of de instellingen werken.

